

2017年3月3日

Aurender 純正コントローラーアプリおよびシステムソフトウェアの アップデートのご案内

平素より弊社取り扱い製品をご愛用くださり誠にありがとうございます。この度、Aurender システムソフトウェア「System Software 4.9.27(5.9.27)」および専用コントローラーソフト「Aurender Conductor 2.8.1503」が公開されましたので、ご案内申し上げます。旧バージョンをお使いのお客様は新バージョンに更新いただきますようお願い申し上げます。変更点は以下の通りとなります。

アップデート内容

機能追加

ストリーミング・コンテンツの「マイ・ライブラリ」への追加機能

- ストリーミング・コンテンツのメタデータを、アルバムカバーまたは曲タイトル名を長押しして「マイ・ライブラリに加える」を押下することで、ローカル・ライブラリに登録することができます。
- ストリーミング・コンテンツのメタデータがローカル・ライブラリから選択されると、関連する音楽サブスクリプションサービスからのファイルのストリーミングが開始されます。
- ライブラリに複数のアルバムや曲を追加したり、再生などの他の操作のために選択することができます。

MQA (Master Quality Authenticated)関連

- MQA ファイルがローカル・ライブラリに保存されている場合、MQA アイコンが曲のタイトル名の横に表示されます。(全モデル)
- 「ビット数・サンプリング周波数」ボタンを長押しすると、MQA ファイルのみをフィルターす

ることができます。(全モデル)

- MQA の音質を最大限に楽しむためには、Aurender 製品を MQA 対応認証済 DAC と接続する必要があります。A10 (日本未発売モデル) はアナログ出力のみ、MQA のフル・デコードに対応しています。A10 は MQA ファイルのデコーディング状況をフロントパネルおよびコントローラーアプリ上で表示することができます。

Tidal 関連

- Tidal MQA Master ファイルをアルバム選択時にフィルターできる機能を追加しました。
- アルバムのクレジットとレビュー情報が利用可能な場合、コンテンツ・ウィンドウを右にスワイプするか、曲またはアルバムの詳細情報画面を上からスワイプすることで表示される拡張ウィンドウ・ビュー上で、これらを閲覧することができる機能を追加しました。

機能向上・不具合修正

AMS (Aurender Media Software)関連

- アルバム検索機能のルールを変更しました。フォルダ (ディレクトリ) はアルバムの判断する基準として機能するため、アルバムのトラック (音楽ファイル) はすべて同じ (直接の) フォルダの下に配置する必要があります。複数のフォルダ間に複製された音楽ファイルは、同じアルバムとして扱われません。
- 特定のファイルでタグ情報を正確に取り扱えない不具合を修正しました。

N10/W20 関連

- サンプリング周波数を 88.2kHz に設定した場合で特定の環境下で DSD-PCM 変換機能が動作しない不具合を修正しました。

その他

- DSD データ再生時の安定性が向上しました。
- 電源オン/オフ時のプロセスの安定性が向上しました。
- AirPlay 接続時に特定の環境下で接続が途切れる不具合を修正し、安定性を向上させました。

- DAC との接続互換性を向上させました。特に Accuphase 製 DAC との互換性が向上しました。
- その他の軽微な不具合を修正し、安定性と利便性を向上させました。

今回のアップデートは不具合修正も含まれておりますので、お問い合わせになる前に必ず最新のファームウェアにアップデートいただきますようお願い申し上げます。アップデート方法については、オンラインマニュアルをご参照ください。

Web サイト

<http://www.aurender.jp/>

以上

<会社概要>

社名：株式会社 エミライ emilai inc.

web サイト：http://www.emilai.co.jp/

本社：〒113-0034 東京都文京区湯島 1-2-5

代表取締役：河野 謙三

TEL: 03-6206-4710 (大代表) / FAX: 03-6779-5480

<お問い合わせ先>

【電話でのお問い合わせ】 受付時間：平日 11:00 から 18:00 まで

TEL: 03-6206-4710 (大代表)

【メール・FAX でのお問い合わせ】 受付時間：年中無休・24 時間受け付け

Mail：sales@emilai.co.jp

FAX：03-6779-5480

※ プレス関係者様・販売店様はその旨ご連絡下さい。